ЛИРАсофт

НАСТРОЙКА СЕТЕВОЙ ЛИЦЕНЗИИ ПК ЛИРА 10 НА СЕРВЕРЕ

+7 (495) 019-94-01 lira-soft.com

1. Создание локальной сети и настроек безопасности не входят в техническую поддержку ПК ЛИРА 10.

2. На данном этапе у пользователя необходимые машины и сервер находятся в локальной сети.

3. Будущим сервером лицензий может выступать одна из рабочих машин в локальной сети, только для бесперебойной работы лицензий её нельзя выключать и в неё будет вставлен ключ.

4. Для определения типа или количества лицензии откройте папку **bin64** и запустите файл **KeyInfo.exe** (ключ должен быть вставлен в USB-порт рабочего места, желательно версии 2.0).

В открывшемся окне информация подскажет тип лицензии (на скрине сетевая лицензия):



(количество рабочих мест может отличаться)

Если программа установлена по умолчанию, то путь расположения выглядит так:
C:\Program Files\Lira Soft Lira10 версия**\bin64**

5. Если информация не появилась, то необходимо скачать и установить драйвер **guardant** https://www.guardant.ru/support/users/drivers/

На момент написания инструкции последняя версия была
«Драйверы Guardant, EXE, 7.0.224»

Скачивайте последнюю актуальную версию.

6. Для работы сетевой лицензии требуется на сервере:

6.1. Установить актуальный драйвер ключа **guardant** (ссылка выше)

6.2. Установить сервер лицензий **Guardant** https://guardant.ru/support/users/server/

(если у Вас 1 сеть и всё настроено, просто выполните 11 и 12 пункт, возможно, данные подтянутся автоматически и ПК ЛИРА 10 заработает - если нет, то выполните следующие шаги, продолжите с 7 пункта)

7. Откройте браузер на сервере и вбейте в адресной строке: **localhost:3185**

8. Если в Вашей сети IP-адреса задаются не статически, а при помощи DHCP-сервера, то необходимо зафиксировать IP-адрес вашего ПК, в настройках DHCP-сервера с тем, чтобы IP-адрес не изменился при следующей загрузке операционной системы.

9. Открываете вкладку **Client's settings** и нажимаете сформировать файл, только проверьте Ваш "**IP_NAME =**" по умолчанию в данной строке фигурирует имя Вашего сервера, однако если в Вашей сети ненастроены ли у Васслужбы DNS службы или Вы не знаете что это, то в данной строке необходимо указать IP-адрес сервера вместо его имени.



10. Сформированный файл из пункта 9 **(gnlient.ini)** необходимо положить в папку **bin64** на рабочих машинах.
По умолчанию путь: **C:\Program Files\Lira Soft\Lira10 версия\bin64**

11. На всех рабочих машинах в папке **bin64** откройте **keyseries.grd** через блокнот и измените в первой строчке цифру на 2 **(KeyNetStatus!2)** сохраните изменения, потом закройте файл. Если система ограничивает файл на редактирование, перенесите его на рабочий стол, измените и верните файл обратно. Проследите, чтобы имя файла не изменялось и копии не создавались.

12. Запустите файл **Lira.exe** с правами администратора из папки **bin64** (через правую кнопку мыши) на рабочей машине, где будут использовать ПК ЛИРА 10.

13. **После первого запуска.** Предоставьте пользователю права на редактирование и изменение в папке Lira10. Пример смотрите на скрине. Зайдите в свойства папки Lira10 нужной версии и откройте возможность на изменение и запись пользователям. Рекомендуем указать полный доступ (на скрине позиции 5 и 6, и на 7 – флажок полного доступа). После этого можете запускать ПО при помощи ярлыков в главном меню (Пуск) или с рабочего стола. Если учетная запись пользователя ОС не имеет жёстких ограничений прав, то на этом настройка закончена. В случае появления окна с предупреждением о сетевой активности приложения, предоставьте все разрешения для доступа к сети через брендмауэр (+ скрин окна).



Дополнительно:

14. Если рабочих мест больше, чем лицензий, то рекомендуется уменьшить время отклика между переключением лицензий, в **localhost:3185** открываете вкладку "Administration" и вбиваете пароль "admin", открываете серверные настройки и время отклика ставите 30 или 60 секунд (по умолчанию стоит 3600).



15. Если у Вас несколько ключей на сервере, то необходимо в файле keyseries.grd на рабочих машинах прописать соответствующее имя ключа, к которому нужно обращаться, после «ID!» вместо «0». Чтобы взять имя ключа, заходите в localhost:3185 - Server Monitor.



Если у Вас уже установлен сервер, на серверах разных версий по-разному требуется брать имя, либо с приставкой «0x» либо без, если Вы скачали сервер только что, то обязательно имя с приставной «0x».

Если у Вас сервером будет рабочая машина пользователя, и при этом используется два разных ключа в 1 машине (локальный для пользователя и сетевой для других машин), то в файле keyseries.grd нужно прописать ID ключа из KeyInfo локального ключа. Для этого: вставьте только локальный ключ и откройте файл KeyInfo из папки bin64, чтобы получить ID.